

REGIE SON TRAVERSE


mode d'emploi

A lire - important

Il est essentiel de lire et de respecter attentivement chacune des étapes de ce document afin de pouvoir utiliser la régie son de traverse

```
REGIE SON TRAVERSE
mode d'emploi
      A lire - important
   CONFIGURATION LOGICIELLE
      SVNX
         SVN c'est quoi?
         installer svnx
          configurer SVNX
      MAXMSP
          MAXMSP c'est quoi
         installer MAXMSP
         configurer MAXMSP
         LIVE c'est quoi
         installer LIVE 8.2.1
         configurer live
         configuration midi
   mise
   conduite
      backup live
      backup max runtime
```

CONFIGURATION MATERIELLE



- 1 macbook pro 13" 2.66 G intel core duo, 4Go de RAM, Disque Dur 7200 trs/min
- 1 carte son rme fireface-400
- 1 télécommande UC33
- 1 eee-pc ou autre ordinateur pour le backup
- connecter et allumer les appareils

CONFIGURATION LOGICIELLE

- 1 live 8.2.1
- 1 MaxMSP 5.1.6 rev 43950
- 1 SVNX

SVNX

SVN c'est quoi?

SVNX est un logiciel client qui permet de synchroniser un projet. Ici il servira pour le projet son de traverse.

Ainsi on pour pourra mettre à jour et télécharger des versions de la régie son de traverse afin d'avoir toujours le projet à jour entre les différents régisseurs


installer svnx

http://www.apple.com/downloads/macosx/development_tools/svnx.html


configurer SVNX

ouvrir SVNX


chercher la fenêtre Repertories et cliquer sur + pour ajouter



• ajouter les champs ci-dessous user : arcosm password : arcosm



double cliquer sur le repertories traverse_svn




· cliquer sur la flèche nommée checkout



• choisir le disque dur de l'ordinateur (le nom du sique dur ne doit pas comporter d'espaces) puis cliquer sur checkout.



• une fois le checkout lancé la fenêtre Working Copy s'ouvre remplir les champs ci-dessous



La fenêtre Repertories sert à naviger sur le serveur

La fenêtre Working Copy sert à manager le dossier client, donc son dossier

• Attendre que la console de la fenêtre inscrive : completed

cela peut prendre des heures car le dossier est lourd...

MAXMSP

MAXMSP c'est quoi

Le logiciel live et le device live maxforlive (m4l) permettent d'utiliser des patch max dans live


traverse en utilise notamment pour faire des mémoires et des petits plug-ins dédiés aux scènes du spectacle

installer MAXMSP

(version démo 30 jours) http://cycling74.com/downloads/


configurer MAXMSP

• ouvrir MAXMSP puis aller dans le menu Option/File Preferences...




· ajouter un file préférences


bouton +



 choisir l'adresse du file preferences /disque/traverse_svn/m4l/



- fermer MAX
- dézipper le fichier /disque/traverse_svn/m4l/tm_objects/externals_OSX.zip



LIVE ableton

LIVE c'est quoi

Live est un logiciel de son

C'est le premier spectacle où j'utilise live sérieusement.


Le choix de live s'est fait car le device MaxForLive est sorti, il permet d'intéger des patch MaxMSP dans live

voir le journal du bord du projet


installer LIVE 8.2.1

configurer live


· ouvrir le set live



• aller dans les préférences sur l'onglet midi sync et configurer comme cela



• aller dans les préférences sur l'onglet audio et configurer comme cela



• cliquer sur config d'entrée et configurer comme cela



• cliquer sur config de sortie et configurer comme cela



• dans le set live afficher les entrées sorties et configurer comme cela si vous êtes en adat

| CUE | marimba | vibra | dec | reich | pulse | rev | fx | sic1 | sic2 | sic3 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | □ . | □ • | □ • | □ ↓ | □ ↓ | □ • | □ ↓ | | | |
| No Input | Ext. In | Ext. In | Ext. In | E-specia | No Input ▽ | Ext. In 🔛 | Ext. In | No Input | No Input | No Input |
| | ■ 11 🔛 | ■ 12 🔛 | 13/14 ▽ | ii Post M▽ | | 1 5 ▽ | ■ 16 🔛 | | | |
| | ln ▽ | ln ▽ | ln ▽ | ln ▽ | ln ▽ | ln ▽ | ln ▽ | | | |
| No Output | Sends O | Sends O | pulse ▽ | Master | Sends O | Master | Master | Sends Only | Sends Only 🔛 | Sends Only |
| | | | Track In ▽ | | | | | | | |

| sic1 | sic2 | sic3 | bref 🐨 | amb 🐨 | sensor 👽 | radio | ear 🗑 |
|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| No Input | No Input | No Input | UC-33 USB MIDI▽ | UC-33 USB MIDI▽ | Fireface (16D) (P♥ | No Input | |
| | | | | | [Ch. 2 ♥ | | |
| Sends Only | Sends Only | Sends Only | In Auto Off Master | In Auto Off Master | In Auto Off Sends Only | Master 🔛 | Ext. Out |
| Oction Offing | Oction Offing | Condo Only | Industri V | Imadici V | Condo Only | | ■ 18 ♥ |

| A lointain | B face | C surround | D retour | E special | F rev | G fx | Master | |
|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|------------|--|
| | | | | | | | ⊳ | |
| | | | | | | | ⊳ | |
| | | | | | | | Stop Clips | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Cue Out | |
| | | | | | | | ii 9/10 ▼ | |
| Ext. Out | Ext. Out | Ext. Out | Ext. Out | Master | Master | Master | Master Out | |
| ii 11/12 ▽ | ii 13/14 ₪ | 17 ▽ | ii 15/16 ▽ | | | | ii 9/10 ▽ | |

• afficher la piste cue (bouton a)



• aller dans le finder et drag&drop le dossier disque/traverse_svn/m4l/traverseM4LProject/ dans le rectangle du device traverse_cue_note



• attendre la fin de la coloration rouge de la device


uc 33

configuration midi

| configuration midi | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------------------------|---|-----|-----|----|--|--|--|
| F1 | . 1 | GM Modulation | 1 | 127 | 0 | | | | |
| F2 | 2 | 2 GM Breath Control | 1 | 127 | 0 | | | | |
| F3 | 3 | 3 | 1 | 127 | 0 | | | | |
| F4 | 4 | GM Foot Controller | 1 | 127 | 0 | | | | |
| F5 | 5 5 | GM Portamento time | 1 | 127 | 0 | | | | |
| F6 | 6 | GM Data Entry MSB | 1 | 127 | 0 | | | | |
| F7 | 7 | 7 GM Volume | 1 | 127 | 0 | | | | |
| F8 | 8 8 | GM Balance | 1 | 127 | 0 | | | | |
| F9 | | | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C10 | 10 | GM Pan | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C11 | . 11 | GM Expression | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C12 | | GM Effect Control 1 | 1 | 127 | | | | | |
| C13 | | GM Effect Control 2 | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C14 | 14 | 1 | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C15 | 15 | | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C16 | 16 | GM General Purpose Controller 1 | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C17 | 17 | 7 GM General Purpose Controller 2 | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C18 | | GM General Purpose Controller 3 | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C19 | 19 | GM General Purpose Controller 4 | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C20 | 20 | | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C21 | . 21 | | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C22 | 22 | 2 | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C23 | 23 | 3 | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C24 | | | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C25 | | | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C26 | | | 1 | 127 | | | | | |
| C27 | 27 | | 1 | 127 | 0 | | | | |
| C28 | | | 1 | 127 | | | | | |
| C29 | | | 1 | 127 | | | | | |
| C30 | | | 1 | 127 | | | | | |
| C31 | | | 1 | 127 | | | | | |
| C32 | | GM Bank Select LSB | 1 | 127 | | | | | |
| C33 | 33 | GM Modulation LSB | 1 | 127 | 0 | | | | |
| 0 | 34 | GM Breath Control LSB | 1 | 127 | 127 | 0 | | | |
| 1 | | UC-33 Note On/Off | 1 | 127 | 0 | 28 | | | |
| 2 | | UC-33 Note On/Off | 1 | 127 | 0 | 29 | | | |
| 3 | | UC-33 Note On/Off toggle | 1 | 127 | 45 | 3 | | | |
| 4 | | UC-33 Note On/Off toggle | 1 | 127 | 45 | 75 | | | |
| 5 | | UC-33 Note On/Off toggle | 1 | 127 | 45 | 26 | | | |
| 6 | | UC-33 Note On/Off toggle | 1 | 127 | 45 | 27 | | | |
| 7 | | UC-33 Note On/Off toggle | 1 | 127 | 45 | 73 | | | |
| 8 | | UC-33 Note On/Off toggle | 1 | 127 | 45 | 74 | | | |
| 9 | | UC-33 Note On/Off toggle | 1 | 127 | 45 | 75 | | | |
| Stop | | GM Effect Control 1 LSB | 1 | 127 | 127 | 10 | | | |
| Play | | GM Effect Control 2 LSB | 1 | 127 | 127 | 45 | | | |
| Rew | 46 | Gir Ericci Goridor E Esp | 1 | 127 | 127 | 12 | | | |
| Fwd | 47 | | 1 | 127 | 127 | 13 | | | |
| i wu | *** | | _ | 127 | 127 | 13 | | | |

mise

- changer toutes les piles des hf et vérifier la position et fixation des micros
- une fois le cello en place et 10min avant l'entrée du public allumer tout les HF et l'émetteur des capteurs de la veste d'émilien
- faire un test de tous les micros avec le régisseur son du lieu
- tester les capteurs
- lancer la scène live init
- attendre quelle soit finie
- positionner tous les controlleurs de d'uc33 (prise en main midi des paramètres de live)



• lancer la scène live 01.01

conduite


conduite google exel conduite vidéo

backup

backup live

- utliser un ordinateur et avec une entrée midi
- utiliser la carte son interne de l'ordinateur l'audio ne fait que sortir
- ce backup permet de diffuser tous les sons et d'être synchronisé en midi avec l'uc33
- ouvrir le fichier disque/traverse_svn/traverselive_SVN_2011%20Project/

traverselive_SVN_2011_backup.als



• faire comme avec la version principale



backup max runtime

- utiliser un pc ou mac
- cela permet de sauver les meubles, sont diffusés les bandes musicales, les clics, et les bruitages
- · ouvrir le wifi ou utiliser un câble
- · paramètrer les ordinateurs

macbookpro principal


IP 192.168.1.5 - sous réseaux 255.255.255.0 - routeur 192.168.1.1

ordinateur backup

IP 192.168.1.6 ou 7- sous réseaux 255.255.255.0 - routeur 192.168.1.1

la communication se fait sur le port udp 44000

- · configurer l'adresse
- télécharger Max Runtime
- ouvrir avec Max Runtime le fichier disque//traverse_svn/backup/0.000000_backup.maxpat



• drag&drop du dossier disque//traverse_svn/backup/ dans la zone supérieur de 0.000000_backup.maxpat



• cliquer sur le haut parleur afin que le fond devienne violet (allumage de l'audio)



contact

Olivier PFEIFFER
24 janvier 2011
olivier.pfeiffer@didascalie.net
0033 6 63 98 07 96